


- a) Lege den Faden einmal um die Nadel (Umschlag). Stich dann in die folgende Masche ein und hole den Faden. Den Faden lang ziehen, bis er auf derselben Höhe wie die übrigen Maschen der Reihe/Runde ist.
- b) Lege den Faden noch einmal um die Nadel (Umschlag) und stich in dieselbe Masche wie zuvor ein. Den Faden holen und lang ziehen.
- c) Diesen Vorgang wiederholst du noch 2 x (oder so oft, wie in der Anleitung angegeben wird; es gibt Büschelmaschen aus 2, 3, 4 oder 5 Schlingen).
- d) Dann holst du den Faden über der Arbeit und ziehst ihn durch alle Schlingen auf der Nadel.
- e) Schließe die Büschelmasche mit einer Luftmasche ab.

RELIEFSTÄBCHEN VON VORN EINGESTOCHEN

Hier wird ein Reliefstäbchen von vorne gezeigt. Arbeite die Umschläge wie gewohnt für ein Stäbchen und stich dann statt in beide Maschenglieder von vorne nach hinten um den Maschenkörper der Vorreihe herum. Hol den Faden und masche das Stäbchen wie gewohnt ab.



RELIEFMASCHE AUS FESTEN MASCHEN VON VORN EINGESTOCHEN

Verfahre dafür wie beim von vorne eingestochenen Reliefstäbchen, aber arbeite eine feste Masche.

NOPPEN

- a) Häkle 1 Stäbchen bis vor das Abmaschen: 1 Umschlag, in die nächste Masche der Vorreihe/Vorrunde einstechen, den Faden holen, den Faden erneut holen und durch die ersten beiden Schlingen auf der Nadel ziehen. Nun liegen noch 2 Schlingen auf der Nadel.
- b) In dieselbe Masche der Vorreihe/Vorrunde noch so viele weitere Stäbchen bis vors Abmaschen häkeln, wie in der Anleitung angegeben.
- c) Dann holst du den Faden erneut und ziehst ihn durch alle Schlingen auf der Nadel (alle Stäbchen gemeinsam abmaschen).

POPCORNMASCHEN

Hier werden mehrere Stäbchen in eine Einstichstelle gehäkelt und jeweils komplett abgemascht.

- a) Häkle die gewünschte Zahl an Stäbchen in die gleiche Einstichstelle, dabei jedes Stäbchen vollständig abmaschen.
- b) Ziehe nun die Arbeitsschlinge auf der Nadel ein wenig größer und nimm die Häkelnadel aus der Schlinge.
- c) Stich nun in das 1. der gehäkelten Stäbchen ein, nimm die Arbeitsschlinge wieder auf die Nadel, ziehe sie fest und hole nun den Faden durch alle Schlingen auf der Häkelnadel.

KREBSMASCHEN

Am Ende einer Reihe mit festen Maschen die Arbeit nicht wenden, sondern von links nach rechts häkeln. Du stichst also in die erste Masche rechts neben der Nadel ein, holst den Faden und hast zwei Schlingen auf der Nadel. Hole den Faden erneut und ziehe ihn durch beide Schlingen. Krebsmaschen werden oft für den Abschluss von Häkelarbeiten verwendet.

SCHLINGMASCHEN

Schlingmaschen werden ähnlich wie fM gehäkelt. Für die Schlingmasche stichst du mit der Nadel durch die folgende M, legst den Arbeitsfaden zu einer Schlaufe und holst den Faden durch. Der Arbeitsfaden liegt also als lockere Schlaufe an der Rückseite des Häkelstückes. Es befinden sich nun 2 Schlingen auf der Nadel. Hole den Arbeitsfaden erneut wie bei einer fM und ziehe ihn durch beide Schlingen gleichzeitig. Somit ist die Schlingmasche fixiert.

RUNDE UNSICHTBAR VERSCHLIESSEN

Ist die letzte Runde gehäkelt, den Faden lang abschneiden, durch die letzte Schlinge ziehen und mit einer Vernähnaedel und dem Restfaden in die vorderen Maschenglieder der letzten Runde weben. Den Faden fest anziehen und so die Öffnung schließen. Das Fadenende vernähen.

KLEINES PICOT

2 Luftmaschen häkeln, dann in die 1. Luftmasche der Kette eine feste Masche häkeln.


FARBWECHSEL

Soll eine Runde mit einer anderen Farbe oder einem neuen Faden gehäkelt werden, wird bereits beim Häkeln der letzten Masche der aktuellen Runde der neue Faden beim letzten Mal Fadenholen verwendet. So erscheint der Farbwechsel sauber und stufenlos.

Stickstiche


SPANNSTICH

Von unten nach oben einstechen und in der gewünschten Stichlänge wieder ausstechen. Den Stich in einem Abstand wiederholen. Darauf achten, dass die Stiche nicht zu lang werden.



KNÖTCHENSTICH

Den Faden mehrmals um die Nadel wickeln ■ siehe Bild 1. Dann in die Einstichstelle einstechen und den Faden fixieren ■ siehe Bild 2. So sieht der fertige Knötchenstich aus ■ siehe Bild 3.



ABKÜRZUNGEN

- abn** = abnehmen
- anschl** = anschlagen
- Büschel-M** = Büschelmasche
- DStb** = Doppelstäbchen
- Fb** = Farbe
- fM** = feste Masche (n)

hStb = halbe(s) Stäbchen
ihM = ins hintere Maschenglied
ivM = ins vordere Maschenglied
Km = Kettmasche(n)
Lm = Luftmasche(n)
LL = Lauflänge
M = Masche(n)
MM = Maschenmarkierer
N = Noppe(n)
Nd = Nadel
R = Reihe(n)
Rd = Runde(n)
RStbh = Reliefstäbchen hinten
RStbv = Reliefstäbchen vorne
Stb = Stäbchen
tfM = tief gestochene feste Masche
U = Umschlag
wdh = wiederholen
zun = zunehmen
zus = zusammen

SCHWIERIGKEITSGRADE

Die Schwierigkeitsgrade geben an, wie schwer oder aufwendig ein Projekt ist.
Vor allem für Häkelanfänger sehr hilfreich.



EINFACH



MITTEL



SCHWER